

## GEBRAUCHSINFORMATION

### **Airomir 100 Mikrogramm Druckgasinhalation, Suspension Airomir Autohaler 100 Mikrogramm Druckgasinhalation, Suspension Salbutamol**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was sind Airomir und Airomir Autohaler und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Airomir und Airomir Autohaler beachten?
3. Wie sind Airomir und Airomir Autohaler anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Airomir und Airomir Autohaler aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS SIND AIROMIR UND AIROMIR AUTOHALER UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

Airomir und Airomir Autohaler sind Druckgasinhalation, Suspensionen.

Airomir ist ein Dosier-Aerosol, das zur Inhalationstherapie bestimmt ist. Es wird durch Druck freigesetzt. Airomir Autohaler wird durch einfaches Einatmen freigesetzt.

Airomir enthält ein Sympathomimetikum (eine Substanz, die die Wirkung des Sympathikus imitiert) mit direkter Wirkung, das hauptsächlich auf die Beta-2-Adrenozeptoren wirkt und Spasmen der Bronchien lindert.

Airomir ist angezeigt zur Behandlung und Vorbeugung von Asthmasymptomen und reversiblen Bronchospasmen, die mit einer Bronchitis oder einem Emphysem einhergehen können. Das Produkt kann einerseits zur Linderung eines akuten Anfalls und andererseits zum Schutz des Patienten vor einem potenziellen Anfall verwendet werden, der infolge von Anstrengung oder einer Allergie auftreten kann.

#### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON AIROMIR UND AIROMIR AUTOHALER BEACHTEN?**

**Airomir oder Airomir Autohaler dürfen nicht angewendet werden**, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Salbutamol oder einen der sonstigen Bestandteile von Airomir und Airomir Autohaler sind.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Airomir und Airomir Autohaler ist erforderlich,**

---

- wenn Sie eine Schilddrüsenerkrankung, eine Erkrankung der Koronararterien, Herzrhythmusstörungen, eine Herzschwäche, Bluthochdruck, eine Vergrößerung des Herzvolumens oder eine schwerwiegende Leber- oder Niereninsuffizienz haben, da Airomir und Airomir Autohaler zu einer Verschlimmerung der Erkrankung führen können.
- Informieren Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt: wenn Sie zuvor unter Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen oder Angina pectoris gelitten haben.
- Wenn die Wirkung des Arzneimittels sich abzuschwächen scheint, erhöhen Sie niemals eigenmächtig die Menge des zu inhalierenden Arzneimittels. Sie müssen sich erneut an Ihren Arzt wenden, da es möglicherweise erforderlich ist, zu einer Behandlung mit anderen Arzneimitteln überzugehen.
- Achten Sie darauf, jeden Kontakt des Produkts mit den Augen zu vermeiden, insbesondere, wenn Sie unter einem Glaukom leiden.
- Wenn Sie bei der Anwendung des Arzneimittels Schwierigkeiten beim Atmen haben, informieren Sie sofort Ihren Arzt. Er wird möglicherweise eine andere Therapie erwägen.
- Wenn Sie Diabetiker sind, muss der Blutzuckerspiegel besonders überwacht werden.
- Wenn Sie bereits andere Arzneimittel anwenden, lesen Sie auch den Abschnitt „Bei Anwendung von Airomir und Airomir Autohaler mit anderen Arzneimitteln“.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn einer der oben genannten Warnhinweise auf Sie zutrifft oder früher auf Sie zugefallen hat.

#### **Anwendung von Airomir zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Nicht zutreffend.

#### **Schwangerschaft**

Fragen Sie vor der Anwendung jedes Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Da die Unschädlichkeit von Airomir und Airomir Autohaler während der Schwangerschaft bislang noch nicht nachgewiesen werden konnte, wird der Arzt bei der Verordnung immer den Nutzen gegen das potenzielle Risiko für Mutter und Kind abwägen.

#### **Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Da die Unschädlichkeit von Airomir und Airomir Autohaler während der Stillzeit bislang noch nicht nachgewiesen werden konnte, wird der Arzt bei der Verordnung immer den Nutzen gegen das potenzielle Risiko für Mutter und Kind abwägen.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Nicht zutreffend.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Airomir und Airomir Autohaler**

Nicht zutreffend.

#### **Bei Anwendung von Airomir und Airomir Autohaler mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

- Airomir und Airomir Autohaler können mit anderen Arzneimitteln wie **Theophyllin** oder **Anticholinergika** kombiniert werden, wodurch die Menge der beiden

Arzneimittel reduziert werden kann. Insbesondere bei einer Kombination mit Theophyllin muss immer darauf hingewiesen werden, dass die Nebenwirkungen seitens des Herzens für beide Arzneimittel identisch sind und sich daher bei einer eventuellen Kombination addieren können. Ihr Arzt wird darauf besonders achten. Dies gilt nicht für Anticholinergika.

- Dieses Arzneimittel kann auch mit **Corticosteroiden** (auch Corticoide genannt) zur Inhalation und **Mastzellstabilisatoren** (Gruppe von Arzneistoffen mit antiallergischer Wirkung) kombiniert werden.
- Es wird davon abgeraten, Airomir oder Airomir Autohaler zu inhalieren, wenn Sie gleichzeitig **Sympathomimetika** der gleichen Stoffgruppe einnehmen. Hierdurch können unerwünschte Wirkungen seitens des Herzens hervorgerufen werden. Fragen Sie immer Ihren Arzt um Rat, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
- Die Wirkungen von Airomir und Airomir Autohaler werden durch nicht selektive **Betablocker** gehemmt. Die unerwünschten Wirkungen auf Herz und Blutgefäße könnten durch Arzneimittel aus der Stoffgruppe der Monoaminoxidase-Hemmer oder durch bestimmte Antidepressiva verstärkt werden.
- Die gleichzeitige Anwendung von Airomir und Airomir Autohaler mit **Xanthinen** (wie Theophyllin oder große Mengen an Kaffee oder Schokolade), **Corticosteroiden**, **Diuretika** oder **Laxantien** über einen längeren Zeitraum kann zu einer Hypokaliämie führen.
- Durch das Vorhandensein geringer Mengen Alkohol kann bei Patienten, die **Disulfiram** oder **Metronidazol** erhalten, eine Reaktion ausgelöst werden.

### 3. WIE SIND AIROMIR UND AIROMIR AUTOHALER ANZUWENDEN?

**Wenden Sie Airomir und Airomir Autohaler immer genau nach diesen Anweisungen an, sofern Ihnen Ihr Arzt keine anderen Anweisungen gegeben hat. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.**

Wenn keine Besserung eintritt, wenden Sie sich erneut an Ihren Arzt.

#### 1. Airomir

Der Inhalator muss geschüttelt werden, um die Arzneimittelpartikel gut mit dem Treibgas zu vermischen, danach wird die Schutzkappe des Mundstücks abgenommen. Wenden Sie Airomir immer so an, dass das Mundstück nach unten zeigt.

Um einen Sprühstoß Airomir zu inhalieren, beginnen Sie einzuatmen und drücken gleichzeitig auf den Metallbehälter in der Hülle. So wird eine Dosis von 25 µcl freigesetzt. Halten Sie das Mundstück fest mit den Lippen umschlossen und atmen Sie tief ein.

Unterbrechen Sie, nachdem die festgelegte Arzneimitteldosis freigesetzt wurde, das Einatmen nicht, sondern atmen Sie weiterhin so tief wie möglich ein, damit die Arzneimittelpartikel tief in die Lungen gelangen. Halten Sie 10 Sekunden oder so lange wie möglich die Luft an, bevor Sie langsam ausatmen. Stecken Sie die Schutzkappe wieder auf das Mundstück.

Wenn Sie mehr als eine Dosis auf einmal anwenden müssen, müssen Sie jedes Mal alle Schritte dieses Vorgangs wiederholen.

#### 2. Airomir Autohaler

---

Der Hebel über dem Inhalator muss vor dem Gebrauch senkrecht stehen. Schütteln Sie den Airomir Autohaler, um die Arzneimittelpartikel gut mit dem Treibgas zu vermischen, nehmen Sie anschließend die Schutzkappe ab. Verwenden Sie den Inhalator immer so, dass das Mundstück nach unten zeigt. Umschließen Sie das Mundstück fest mit den Lippen und atmen Sie tief ein.

Der Airomir Autohaler wird nicht von Hand betrieben, sondern mit Hilfe des Druckabfalls, der durch das Einatmen entsteht.

Atmen Sie so kräftig wie möglich durch das Mundstück ein. Der Inhalator wird in Gang gesetzt, wenn Sie ein leises Klicken hören. In diesem Moment wird eine Dosis von 25 µl freigesetzt.

Unterbrechen Sie, nachdem die festgelegte Arzneimitteldosis freigesetzt wurde, das Einatmen nicht, sondern atmen Sie weiterhin so tief wie möglich ein, damit die Arzneimittelpartikel tief in die Lungen gelangen.

Halten Sie 10 Sekunden oder so lange wie möglich die Luft an, bevor Sie langsam ausatmen. Stecken Sie die Schutzkappe wieder auf das Mundstück und bewegen Sie den Hebel des Inhalators wieder in waagrechte Position.

Wenn Sie mehr als eine Dosis auf einmal anwenden müssen, müssen Sie jedes Mal alle Schritte dieses Vorgangs wiederholen.

Anzuwendende Menge

#### 1. Erwachsene (auch ältere Patienten)

- Zur Linderung plötzlicher Anfälle: ein oder zwei Hübe.
- Zur langfristigen Behandlung der Symptome und zur Vermeidung eines Rezidivs: 2 Hübe 3- oder 4-mal täglich im Abstand von 4 bis 6 Stunden.
- Zur Vermeidung eines Anfalls bei Anstrengung: zwei Inhalationen vor der Anstrengung.

Wenn Sie zwei Hübe auf einmal benötigen, warten Sie vor dem zweiten Hub eine Minute. Wenn es sich zeigt, dass Sie mehr als 16 Inhalationen täglich benötigen, müssen Sie sich an Ihren Arzt wenden, da es möglicherweise erforderlich ist, zu anderen Arzneimitteln überzugehen. Sie dürfen keinesfalls eigenmächtig die zu inhalierende Arzneimitteldosis erhöhen.

#### 2. Kinder

Es obliegt Ihrem Arzt zu beurteilen, ab welchem Alter er Ihrem Kind dieses Arzneimittel verschreiben kann. Das hängt zu einem großen Teil von der Mitarbeit ab, die vom Kind erwartet werden kann.

Zur Linderung plötzlicher Anfälle: ein Hub. Zur langfristigen Behandlung der Symptome und zur Vermeidung eines Rezidivs: 1 Hub 3- oder 4-mal täglich im Abstand von 4 bis 6 Stunden. Bei Bedarf kann der Arzt die Dosierung auf zwei Inhalationen 3- bis 4-mal täglich steigern. Wenn das Kind zwei Hübe gleichzeitig benötigt, warten Sie vor dem zweiten Hub eine Minute. 10 Hübe täglich dürfen nie ohne Rücksprache mit dem Arzt überschritten werden.

**Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wie lange Sie Airomir verwenden müssen. Brechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab, da ansonsten die Bronchospasmen wieder auftreten können.**

**Wenn Sie die Anwendung von Airomir oder Airomir Autohaler vergessen haben:**

- Inhalieren Sie die Dosis, wenn Sie daran denken, und halten Sie nachfolgend die Abstände ein.
-

- Inhalieren Sie niemals eine doppelte Dosis Airomir oder Airomir Autohaler, wenn Sie die vorherige Inhalation vergessen haben.

**Wenn Sie eine größere Menge von Airomir oder Airomir Autohaler angewendet haben, als Sie sollten:**

Folgende Symptome können auftreten: Schmerzen im Brustkorb, Arrhythmie, Blutdruckabfall, Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Erregung, Verwirrtheit. Eine stationäre Einweisung ist erforderlich, wenn Sie eine zu große Menge des Arzneimittels angewendet haben und die genannten Symptome auftreten. In jedem Fall müssen Sie einen Arzt um Hilfe bitten, der Ihnen eine geeignete Behandlung geben kann. Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, dass Sie niemals eigenmächtig die Menge des zu inhalierenden Arzneimittels erhöhen dürfen, auch wenn die Wirkung sich abzuschwächen scheint. Sie müssen erneut Ihren Arzt aufsuchen, da es möglicherweise erforderlich ist, zu anderen Arzneimitteln überzugehen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Airomir oder Airomir Autohaler haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).**

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

**Wie alle Arzneimittel können Airomir und Airomir Autohaler Nebenwirkungen haben.**

Folgende Nebenwirkungen wurden angegeben:

- Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Übelkeit, Erbrechen, Mundtrockenheit oder pelziges Gefühl im Mund.
- Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems: Zittern (Tremor), Kopfschmerzen, Schwindel, Nervosität und Schlaflosigkeit, Erregung beim Kind.
- Herzrhythmusstörungen: Herzklopfen, Tachykardie, Herzrhythmusstörungen mit Vorhofflimmern, supraventrikuläre Tachykardie und Extrasystolen.
- Erkrankungen der Skelettmuskulatur: vorübergehende Muskelkrämpfe.
- Seltener wurden Überempfindlichkeitsreaktionen gemeldet: Quincke-Ödem, Urtikaria, Bronchospasmus, Hypotonie und Kollaps.
- Außerdem können, wie bei anderen Arzneimitteln derselben Familie (Sympathomimetika), folgende Nebenwirkungen auftreten: Hypertonie, Angina pectoris, Stimulation des zentralen Nervensystems, Hyperglykämie (Erhöhung des Blutzuckerspiegels) und periphere Vasodilatation.
- Nach Vernebelung wurden mehrere Fälle von Engwinkelglaukom gemeldet.
- Ein Kaliumverlust (Hypokaliämie) kann ebenfalls auftreten.

Auch wenn die Häufigkeit nicht genau bekannt ist, können einige Patienten manchmal an Schmerzen in der Brust leiden (aufgrund von Herzerkrankungen wie Angina pectoris).

Informieren Sie Ihren Arzt, falls diese Symptome auftreten, wenn Sie eine Behandlung mit Salbutamol erhalten, aber unterbrechen Sie Ihre Behandlung nur auf Anweisung Ihres Arztes. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn eine dieser Nebenwirkungen auftritt, insbesondere bei Bronchospasmus.

In sehr seltenen Fällen sind Laktatazidosen berichtet worden. (Die Laktatazidose ist eine möglicherweise schwerwiegende Krankheit, die meistens auf den Abbau von Glukose (Zucker) im Körper ohne ausreichend Sauerstoff zum „Verbrennen“ zurückzuführen ist. Sie wird durch eine Blutuntersuchung diagnostiziert, bei der insbesondere eine leichte Übersäuerung des Blutes auffällt.)

**Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.**

## **5. WIE SIND AIROMIR UND AIROMIR AUTOHALER AUFZUBEWAHREN?**

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.**

Nicht über 30 °C lagern und vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter steht unter Druck. Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

**Verfalldatum:** Sie dürfen Airomir oder Airomir Autohaler nach dem auf dem Etikett nach „Verwendbar bis“ oder „EXP“ angegebenen Datum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was Airomir und Airomir Autohaler enthält**

- Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Salbutamol. Er liegt in Form von Salbutamolsulfat vor (4,44 mg/ml), das entspricht 100 mcg Salbutamol pro Sprühstoß.
- Die sonstigen Bestandteile sind Ölsäure, Ethanol und Norfluran, ein Treibgas.

**Wie Airomir und Airomir Autohaler aussehen und Inhalt der Packung**

Die Airomir-Behältnisse enthalten 200 Dosen und 400 Dosen zu je 100 mcg Salbutamol. Die Airomir Autohaler-Behältnisse enthalten 200 Dosen zu je 100 mcg Salbutamol

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

UCB Pharma SA  
Allée de la Recherche 60  
B-1070 Brüssel

<b>Hersteller:</b>	3M Health Care Ltd	oder	Laboratoires 3M Santé
	3M House		Avenue du 11 Novembre
	1 Morley Street		F-45312 Pithiviers (Frankreich)
	Loughborough		
	Leics, LE11 1EP		
	Vereinigtes Königreich (UK)		

**Zulassungsnummern:**

Airomir: BE166266  
Airomir Autohaler: BE166275


---

**Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung.**

**Verkaufsabgrenzung**

Verschreibungspflichtig


- A. Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 12/2011.
- B. Datum der Genehmigung der Gebrauchsinformation: 04/2011.



## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR AIROMIR

---

Wenn Sie das Dosier-Aerosol zum ersten Mal verwenden, müssen Sie 4 Hübe in die Luft sprühen. Wenn Sie Ihr Dosier-Aerosol 2 Wochen lang nicht verwendet haben, müssen Sie ebenfalls 4 Hübe in die Luft sprühen.




Nehmen Sie die Schutzkappe vom Mundstück ab und schütteln Sie das Dosier-Aerosol gut.



Halten Sie das Dosier-Aerosol senkrecht wie auf der Zeichnung angegeben. Atmen Sie langsam (jedoch nicht vollständig) aus, nehmen Sie das Mundstück in den Mund und umschließen Sie es fest mit den Lippen.



Um eine Dosis freizusetzen, drücken Sie wie auf der Zeichnung angegeben auf das Dosier-Aerosol, sobald Sie angefangen haben, langsam und tief durch den Mund einzuatmen.



Halten Sie 10 Sekunden oder so lange wie möglich die Luft an, bevor Sie langsam ausatmen.

### Wartung Ihres Dosier-Aerosols Airomir und Airomir Autohaler

**SIE MÜSSEN IHR DOSIER-AEROSOL WÖCHENTLICH REINIGEN, UM ZU VERHINDERN, DASS DIE ÖFFNUNG DES MUNDSTÜCKS, DURCH DIE DAS ARZNEIMITTEL AUSTRITT, VERSTOPFT. IST DIES DER FALL, IST DIE FUNKTION DES DOSIER-AEROSOLS BEEINTRÄCHTIGT.**

Um Ihr Dosier-Aerosol zu reinigen, verfahren Sie wie folgt:


- Nehmen Sie den Metallbehälter aus der Hülle aus Kunststoff. Legen Sie den Behälter nicht ins Wasser.
  - Nehmen Sie den Deckel vom Mundstück aus Kunststoff ab.
  - Spülen Sie die beiden Kunststoffteile unter fließendem warmem Wasser mindestens 30 Sekunden lang ab.  
Lassen Sie das Wasser wie in Abbildung A dargestellt in die Hülle laufen.
-



- Drehen Sie die Hülle aus Kunststoff um und lassen Sie das Wasser wiederum 30 Sekunden lang darüber laufen, wie auf Abbildung B dargestellt. Das ist besonders wichtig, um zu vermeiden, dass die Öffnung des Mundstücks, durch die das Arzneimittel austreten soll, verstopft.
- Schütteln Sie die Kunststoffteile gut, um das Wasser zu entfernen, und lassen Sie sie vollständig trocknen (wenn möglich die ganze Nacht), wie in Abbildung C dargestellt.
- Wenn die Hülle getrocknet ist, setzen Sie den Metallbehälter wieder ein und stecken Sie die Schutzkappe des Mundstücks wieder auf.

Wenn Sie das Dosier-Aerosol verwenden müssen, bevor es getrocknet ist, müssen Sie die Hülle gut schütteln, um überschüssiges Wasser zu entfernen, anschließend können Sie den Metallbehälter wieder einsetzen. Sprühen Sie zwei Hübe in die Luft, bevor Sie wie üblich inhalieren. Waschen Sie anschließend das Mundstück noch einmal und trocknen Sie es vollständig wie in den Abbildungen A, B und C dargestellt.

ANMERKUNG: Wenn Sie das Mundstück nicht vollständig trocknen lassen, kann es durch eine Akkumulation des Arzneimittels verstopfen.



#### WENN DIE FUNKTION IHRES DOSIER-AEROSOLS BEEINTRÄCHTIGT IST

Wenn Ihr Dosier-Aerosol verstopft ist oder wenn zu wenig Arzneimittel (oder gar kein Arzneimittel) austritt, wenn Sie auf den Metallbehälter drücken (siehe Abbildung D), kann das mehrere Gründe haben:



**Not blocked – nicht verstopft**

**Blocked - verstopft**

- Verschmutztes oder verstopftes Mundstück: Waschen und trocknen Sie das Mundstück wie in den Abbildungen A, B und C dargestellt.
- Ihr Dosier-Aerosol ist leer. Überprüfen Sie es durch Schütteln des Behälters.
- Ihr Dosier-Aerosol wurde nicht korrekt zusammengesetzt. Siehe Abbildungen E und F.




Abbildung E zeigt das Innere Ihres Dosier-Aerosols mit dem korrekt eingesetzten Behälter. Beachten Sie, dass die enge Spitze des Metallbehälters in das Mundstück eingeführt werden muss.




Abbildung F zeigt das Innere Ihres Dosier-Aerosols mit dem falsch eingesetzten Behälter. In diesem Fall wird Ihr Dosier-Aerosol kein Arzneimittel freisetzen, wenn Sie auf den Behälter drücken, da die Metallspitze nicht korrekt in das Mundstück eingesetzt wurde.

**VERGESSEN SIE NICHT, IHR DOSIER-AEROSOL WÖCHENTLICH ZU REINIGEN, DAMIT ES NICHT VERSTOPFT, UND AUCH AUS HYGIENISCHEN GRÜNDEN.**

---

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR AIROMIR AUTOHALER

---

Der Inhalator Airomir Autohaler unterscheidet sich in seiner Konzeption von herkömmlichen Inhalatoren.

Wenn Sie die untenstehenden Anweisungen befolgen, wird der Inhalator die Arzneimittelmenge freisetzen, die für eine Inspiration erforderlich ist. Das heißt, dass die korrekte Dosis genau im richtigen Moment des Atemzyklus freigesetzt wird. Um mit Ihrem Inhalator die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie die untenstehenden Anweisungen genau befolgen.

Abbildung 1: Nehmen Sie die Schutzkappe ab, indem Sie die hinten befindliche Lasche senken und nach unten drücken.

Abbildung 2: Schütteln Sie den Airomir Autohaler, der Hebel muss dabei senkrecht bleiben. Halten Sie den Airomir Autohaler senkrecht.

Abbildung 3: Atmen Sie normal aus.

Abbildung 4: Umschließen Sie das Mundstück fest mit den Lippen. Achten Sie darauf, dass die im unteren Teil des Inhalators angebrachten Luftschlitze frei bleiben. Atmen Sie so tief wie möglich durch den Mund ein, um eine Einzeldosis Arzneimittel zu inhalieren.

Hören Sie nicht auf, einzuatmen, solange die Dosis austritt, und atmen Sie weiter ein, bis Ihre Lungen ganz mit Luft gefüllt sind.

Abbildung 5: Versuchen Sie, die Luft 10 Sekunden lang anzuhalten, und atmen Sie anschließend langsam aus.

Abbildung 6: Der Hebel muss vor jeder Inhalation waagrecht gestellt werden.

**Wenn Ihr Arzt Ihnen mehrere Dosen auf einmal verordnet hat, müssen Sie zwischen den einzelnen Inhalationen mindestens 1 Minute warten. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang von Schritt 2 bis einschließlich 6. Stecken Sie nach der Inhalation die Schutzkappe wieder auf das Mundstück.**



Vergessen Sie nicht:

- vor der Inhalation jeder Dosis den kleinen Hebel anzuheben,
- nach der Inhalation jeder Dosis den kleinen Hebel wieder zu senken.

**Achtung:**

**Wenn der Airomir Autohaler anscheinend nicht wirkt, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.**

**Wenn Sie mehrere Dosen auf einmal inhalieren müssen, müssen Sie jedes Mal alle Schritte des Vorgangs wiederholen.**

---